



Návod k instalaci a provozování programu KNIHOVNA (nebo jeho demoverze).

INSTALACE:

A) pro systém MS-DOS

A1) Instalace z disket

1. vložit instalační disketu do mechaniky (první – označena #1/2)
 2. přepnout na disketu: - na příkazovou řádku se napíše **A:** (případně **B:**) a potvrdí kl. **ENTER**
 - po vykonání bude příkazová řádka vypadat takto A:\> (případně B:\>)
 3. spuštění instalace: - za A:\> (resp. B:\>) napsat **INSTAL A: C:** a potvrdit klávesou **ENTER**
 - po tomto příkazu se automaticky provede celá instalace programu (v průběhu instalace program ještě požádá o vložení druhé diskety - #2/2). Po ukončení se systém opět vrátí do stavu C:\>
- **A:** - disketová mechanika, ze které se provádí instalace (může být případně i **B:**)
 - **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)

Varianty příkazu INSTAL:

a) INSTAL C: a potvrdit klávesou **ENTER**

- **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)
- v případě jednoho parametru se předpokládá, že se instalace provádí z disketové mechaniky označené A:. Je-li disketová mechanika 3 1/2“ označena (vedena) jako B: musíte použít předchozí variantu se dvěma parametry za příkazem **INSTAL**.

b) INSTAL a potvrdit klávesou **ENTER**

- v případě nezadání žádného parametru probíhá instalace z disketové mechaniky označené A: a program je instalován automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít jednu z předchozích variant.

A2) Instalace z CD nebo přímo z pevného disku

1. spuštění instalace: - z odpovídajícího adresáře na HD nebo CD (tam, kde je instalační sada) po předchozím přepnutí do něho (nejlépe nějakým souborovým managerem), napsat na příkazový řádek příkaz **INSTAL C:** a potvrdit klávesou **ENTER**
 - po tomto příkazu se automaticky provede celá instalace programu
- **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)

Varianty příkazu INSTAL:

a) INSTAL a potvrdit klávesou **ENTER**

- v případě nezadání žádného parametru probíhá instalace automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít předchozí variantu.

B) pro systém WINDOWS 95/98/NT/2000/XP

B1) Instalace z disket

1. vložit instalační disketu do mechaniky (první – označena #1/2)
2. kliknout na tlačítko **START**
3. následně na volbu **SPUSTIT...** (v anglické verzi **RUN...**)
4. spuštění instalace: - na řádku v okně **SPUSTIT (RUN)** napsat **A:\INSTAL A: C:** a stisknout tlačítko **OK**
 - po tomto příkazu se automaticky provede celá instalace programu (v průběhu instalace program ještě požádá o vložení druhé diskety - #2/2). Po ukončení se systém opět vrátí do okna **SPUSTIT (RUN)**, to opustíte klávesou **STORNO (CANCEL)**.
- **A:** - disketová mechanika, ze které se provádí instalace (může být případně i **B:**)
- **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)

Varianty příkazu INSTAL:

a) A:\INSTAL C: a stisknout tlačítko **OK**

- **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)
- v případě jednoho parametru se předpokládá, že se instalace provádí z disketové mechaniky označené A:. Je-li disketová mechanika 3 ½“ označena (vedena) jako B:, musíte použít předchozí variantu se dvěma parametry za příkazem **INSTAL**.

b) A:\INSTAL a potvrdit klávesou **ENTER**

- v případě nezadání žádného parametru probíhá instalace z disketové mechaniky označené A: a program je instalován automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít jednu z předchozích variant.

B2) Instalace z CD nebo přímo z pevného disku

1. spuštění instalace: -- na řádku v okně SPUSTIT (RUN) napsat „CESTA“\INSTAL C: a stisknout tlačítko **OK**

- po tomto příkazu se automaticky provede celá instalace programu. Po ukončení se systém opět vrátí do okna SPUSTIT (RUN), to opustíte klávesou STORNO (CANCEL).
- **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)
- „CESTA“ - cesta k adresáři s instalační sadou na HD nebo CD (např: C:\CD – v případě, že se instalační sada nachází na disku C: v adresáři CD)

Varianty příkazu INSTAL:

a) „CESTA“\INSTAL a stisknout tlačítko **OK**

- v případě nezadání žádného parametru probíhá instalace automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít předchozí variantu.

NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ:

A) pro systém MS-DOS a WINDOWS 95/98

Aby bylo možno program provozovat, je nutné, aby v systémovém souboru **CONFIG.SYS**, který se nachází v **hlavním adresáři na disku C:**, byl následující řádek:

FILES=120.

Není-li tam, je nutné ho doplnit, nebo je-li udaný parametr nižší, je nutné ho zvětšit na hodnotu **120**. V opačném případě se úloha nespustí.

Aby program správně pracoval s českým kódováním **LATIN 2** (správně se zobrazovaly všechny české znaky a bylo jimi možné psát), je nutné, aby v souboru **CONFIG.SYS** byly ještě tyto řádky:

pro **MS-DOS**

COUNTRY=042,852,C:\DOS\COUNTRY.SYS

DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

pro **WINDOWS 95/98**
COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

Soubor CONFIG.SYS otevřete k editaci souborovým managerem v MS-DOS, nebo poznámkovým blokem – NOTEPAD v systému WINDOWS 95/98.

B) pro systém WINDOWS NT/2000/XP

Obdobně jako v předchozím případě je nutné pro možnost spuštění programu nastavit v systémovém souboru hodnotu FILES na 120 (**FILES=120**).

Rozdíl: systémový soubor se jmenuje **CONFIG.NT** a nachází se v adresáři **C:\WINDOWS\SYSTEM32**.

Většinou se nemusí nastavovat hodnoty parametrů COUNTRY a DEVICE (bývají nastaveny automaticky při instalaci operačního systému). V případě, že by nastaveny nebyly, pak se nastaví obdobně jako v předchozím případě.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU:

A) v systému MS-DOS

Program se spustí příkazem **KNIHOVNA**, čímž dojde ke spuštění příkazové dávky **knihovna.bat**, která se nachází v hlavním adresáři disku, na který byl program instalován. Úloha je chráněna přístupovým heslem, které je po instalaci nastaveno na hodnotu: **HESLO**. Doporučujeme přednastavené heslo co nejdříve změnit. Změna se provádí funkcí – **ZMĚNA PARAMETRŮ**

B) v systému WINDOWS 95/98/NT/2000/XP

Program se opět spouští dávkovým souborem **knihovna.bat** z hlavního adresáře disku, na který byl program instalován, jako v případě MS-DOSu. Doporučujeme vytvořit jeho zástupce na ploše, přes kterého se pak bude úloha spouštět dvojklikem nad příslušnou ikonou. Heslo do úlohy je nastaveno na hodnotu: **HESLO**.

NÁROKY NA POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ:

Program bez problémů pracuje na PC s procesorem Intel 80486 a vyšším, s operačním systémem MS-DOS 5.00 a vyšším (Win 95/98/NT/2000/XP), disketovou mechanikou 3 1/2“, pevným diskem s dostatečnou kapacitou (pro program KNIHOVNA je nutné alespoň 30 MB volné kapacity HD). Pro tisk je využíváno kódování Latin 2, tiskárna (ať už jehličková, inkoustová, nebo laserová) tedy musí umět pracovat s tímto kódováním, zároveň by měla být připojena k PC pomocí rozhraní Centronix, ne USB (neumí s DOS aplikacemi). Je zřejmé, že program KNIHOVNA není vůbec náročný na počítačové vybavení a je funkční na všech dostupných PC (i notně zastaralých).