



## Návod k instalaci a provozování programu DOM PECE (nebo jeho demoverze).

### INSTALACE:

#### A) pro systém MS-DOS

##### **A1) Instalace z CD nebo přímo z pevného disku**

1. spuštění instalace: - z odpovídajícího adresáře na HD nebo CD (tam, kde je instalační sada) po předchozím přepnutí do něho (nejlépe nějakým souborovým managerem), napsat na příkazový řádek příkaz **INSTAL C:** a potvrdit klávesou **ENTER**
  - po tomto příkazu se automaticky provede celá instalace programu
- **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)

#### Varianty příkazu INSTAL:

##### **a) INSTAL** a potvrdit klávesou **ENTER**

- v případě nezadání žádného parametru probíhá instalace automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít předchozí variantu.

#### B ) pro systém WINDOWS 95/98/NT/2000/XP

##### **B1) Instalace z CD nebo přímo z pevného disku**

1. spuštění instalace: -- na řádku v okně SPUSTIT (RUN) napsat „CESTA“\INSTAL C: a stisknout tlačítko **OK**
  - po tomto příkazu se automaticky provede celá instalace programu. Po ukončení se systém opět vrátí do okna SPUSTIT (RUN), to opustíte klávesou STORNO (CANCEL).
- **C:** - disk, na který se provede nainstalování programu (máte-li více disků, můžete použít kterýkoliv z nich, např. **D:**)
- „CESTA“ - cesta k adresáři s instalační sadou na HD nebo CD (např: C:\CD – v případě, že se instalační sada nachází na disku C: v adresáři CD)

### Varianty příkazu INSTAL:

a) „CESTA“\INSTAL a stisknout tlačítko **OK**

- v případě nezadání žádného parametru probíhá instalace automaticky na disk C:. Chcete-li instalovat na jiný disk než je disk C:, musíte použít předchozí variantu.

## NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ:

### A) pro systém MS-DOS a WINDOWS 95/98

Aby bylo možno program provozovat, je nutné, aby v systémovém souboru **CONFIG.SYS**, který se nachází v **hlavním adresáři na disku C:**, byl následující řádek:

**FILES=120.**

Není-li tam, je nutné ho doplnit, nebo je-li udaný parametr nižší, je nutné ho zvětšit na hodnotu **120**. V opačném případě se úloha nespustí.

Aby program správně pracoval s českým kódováním **LATIN 2** (správně se zobrazovaly všechny české znaky a bylo jimi možné psát), je nutné, aby v souboru **CONFIG.SYS** byly ještě tyto řádky:

pro **MS-DOS**

**COUNTRY=042,852,C:\DOS\COUNTRY.SYS**

**DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)**

pro **WINDOWS 95/98**

**COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS**

**DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)**

Soubor **CONFIG.SYS** otevřete k editaci souborovým managerem v **MS-DOS**, nebo poznámkovým blokem – **NOTEPAD** v systému **WINDOWS 95/98**.

### B) pro systém WINDOWS NT/2000/XP

Obdobně jako v předchozím případě je nutné pro možnost spuštění programu nastavit v systémovém souboru hodnotu **FILES** na 120 (**FILES=120**).

**Rozdíl:** systémový soubor se jmenuje **CONFIG.NT** a nachází se v adresáři **C:\WINDOWS\SYSTEM32**.

Většinou se nemusí nastavovat hodnoty parametrů **COUNTRY** a **DEVICE** (bývají nastaveny automaticky při instalaci operačního systému). V případě, že by nastaveny nebyly, pak se nastaví obdobně jako v předchozím případě.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU:

### A) v systému MS-DOS

Program se spustí příkazem **DP**, čímž dojde ke spuštění příkazové dávky **dp.bat**, která se nachází v hlavním adresáři disku, na který byl program instalován. Úloha je chráněna přístupovým heslem, které je po instalaci nastaveno na hodnotu: **HESLO**. Doporučujeme přednastavené heslo co nejdříve změnit. Změna se provádí funkcí – **ZMĚNA PARAMETRŮ**

### B) v systému WINDOWS 95/98/NT/2000/XP

Program se opět spouští dávkovým souborem **dp.bat** z hlavního adresáře disku, na který byl program instalován, jako v případě MS-DOSu. Doporučujeme vytvořit jeho zástupce na ploše, přes kterého se pak bude úloha spouštět dvojklikem nad příslušnou ikonou. Heslo do úlohy je nastaveno na hodnotu: **HESLO**.

## NÁROKY NA POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ:

Program bez problémů pracuje na PC s procesorem Intel 80486 a vyšším, s operačním systémem MS-DOS 5.00 a vyšším (Win 95/98/NT/2000/XP), disketovou mechanikou 3 1/2“, pevným diskem s dostatečnou kapacitou (pro program DOM\_PECE je nutné alespoň 30 MB volné kapacity HD). Pro tisk je využíváno kódování Latin 2, tiskárna (ať už jehličková, inkoustová, nebo laserová) tedy musí umět pracovat s tímto kódováním, zároveň by měla být připojena k PC pomocí rozhraní Centronix, ne USB (neumí s DOS aplikacemi). Je zřejmé, že program DOM\_PECE není vůbec náročný na počítačové vybavení a je funkční na všech dostupných PC (i notně zastaralých).